


# Autoriser son micro et caméra sous MacOS

Pour pouvoir partager son micro avec MacOS, certaines autorisations peuvent être nécessaires (mais pas toujours).

Nous recommandons l'utilisation du navigateur libre éthique [Mozilla Firefox](#), en accord avec les valeurs promues par Zourit.

1. Se rendre dans les paramètres Système de MacOS ! Pomme > Préférences Système (System Settings)
2. Rendez-vous dans le menu de gauche sur "Confidentialité et Sécurité" (Privacy & Security)
3. Dans le menu de droite, cliquer sur "Micro"
  1. Dans les différentes applications proposées, cocher "Firefox" pour autoriser cet outil à utiliser votre micro.
  2. Entrez votre mot de passe de votre compte MacOS
4. Revenir dans le menu de droite, cliquer sur "Camera"
  1. Dans les différentes applications proposées, cocher "Firefox" pour autoriser cet outil à utiliser votre caméra
  2. Entrez votre mot de passe de votre compte MacOS.

Vous devrez sans doute fermer Firefox et le relancer pour ce que soit pris en compte.



# Partager son écran avec MacOS

Pour pouvoir partager son écran avec MacOS, certaines autorisations peuvent être nécessaires, notamment en cas d'erreur lors du partage (erreur 1135 par exemple).

Pour rappel, pour pouvoir partager son écran, il faut disposer des droits de "présentateur". Seul un modérateur de la visio peut vous octroyer ce droit (ou vous-même si vous êtes modérateur·rice).

Nous recommandons l'utilisation du navigateur libre éthique [Mozilla Firefox](#), en accord avec les valeurs promues par Zourit.


1. Se rendre dans les paramètres Système de MacOS ! Pomme > Préférences Système (System Settings)
2. Rendez-vous dans le menu de gauche sur "Sécurité et confidentialité" (Privacy & Security)
3. Puis parmi les 4 onglets du haut choisir onglet "Confidentialité" (Privacy)
4. Dans le menu de gauche, cliquer sur "Enregistrement de l'écran" (Screen Recording)
5. Et enfin, dans les différentes applications proposées, cocher "Firefox" pour autoriser cet outil à partager votre écran.
6. Il est sans doute nécessaire de déverrouiller les options avec le cadens pour modifier ces paramètres.

Vous pouvez ensuite relancer Firefox pour la prise en compte de ces nouvelles autorisations.

## Partie Paramètres / Sécurité & Confidentialité



## Partie confidentialité / Enregistrement de l'écran / Autoriser Firefox



# Désactiver les extensions bloquant le partage de webcam et micro

<blockquote>

Il y a un problème avec vos périphériques média

</blockquote>

Si ce message apparaît au moment de l'activation de votre micro ou webcam, c'est sans doute parce que certaines extensions Firefox bloquent par défaut les périphériques (pour des raisons de vie privée). Or ces extensions ne proposent pas de paramétrage pour autoriser certains sites et interdire d'autres. Il est donc nécessaire de les désactiver, le temps de l'utilisation de BBB.

Exemples d'extensions à désactiver :

- Disable WebRTC
- WebRTC Blocker

From:

<https://doc.zourit.net/> - **Doc, doc Zourit ?**

Permanent link:

<https://doc.zourit.net/doku.php?id=outils:visios:partageecranmac&rev=1771602037>

Last update: **2026/02/20 16:40**

